

Cuando la respuesta del programa no sea la esperada, y éste no nos avise del origen del problema con un mensaje en pantalla, consultad esta lista siguiendo el orden indicado.

1.- ¿Estás trabajando sobre la capa adecuada?

- Comprueba que la capa activa es sobre la que quieres trabajar.
- Comprueba que estás seleccionando la capa (o la máscara de capa) según las necesidades de tu edición. La miniatura debe aparecer recuadrada.
- Mucha atención al utilizar Deshacer (Ctrl.+Z) porque el programa selecciona la capa en la que realizamos nuestra última acción, no la última que hayamos activado.
- Si ninguna capa está activa y no se pueden seleccionar haciendo clic sobre su nombre, quizás estás en el modo “Máscara rápida”. Pulsa la tecla Q para salir de ese modo.

2.- ¿Los parámetros de capa son los deseados?

- Comprueba la Opacidad y el Relleno de la capa.
- Comprueba el modo de fusión (por defecto, en “Normal”)
- Comprueba que la capa no esté subordinada a otra (máscara de recorte).

3.- ¿Hay alguna selección activa?

- Ajusta la imagen al tamaño de la pantalla para comprobar si hay alguna selección activa [Ctrl.+0]
- Comprueba que no haya una selección oculta (pulsa Ctrl.+H para hacerla visible o Ctrl.+D para Deseleccionar la selección activa).

4.- ¿Está la capa bloqueada de alguna manera?

- Comprueba que no esté bloqueada la transparencia de la capa (pulsa la tecla / para comprobarlo).
- ¿Tienes alguna máscara que modifique sobre qué zonas puedes actuar?

5.- ¿Estás usando la herramienta correcta?

- Si has usado un atajo de teclado, debes comprobar que has seleccionado la herramienta concreta de entre las distintas posibilidades de cada ranura. P. Ej. con la tecla G puedes seleccionar el Cubo o el Degradado, en función de la que se encuentre visible en la caja de Herramientas.
- Si estás trabajando sobre una máscara de capa, comprueba que tienes el color frontal adecuado -blanco o negro- según corresponda.
- Si no puedes ver el cursor de la herramienta que estás utilizando posiblemente es porque tienes la tecla Bloq Mays apretada.

6.- ¿Los parámetros de la herramienta son los deseados?

- Comprueba la Opacidad, el Flujo, Intensidad (según la herramienta)
- Comprueba que el modo de Pincel sea el deseado (por defecto, “Normal”).
- Comprueba que no haya activa una capa de ajuste que modifique el comportamiento de las capas por debajo de ésta.